

Umziehen einer vorhandenen Datenbank auf einen neuen Rechner bei Verwendung der localDB

Anlegen einer Datenbanksicherung auf dem „alten“ Rechner

In ProAccess SPACE wird unter dem Menü „Extras“ der Punkt „Backup der DB erstellen“ ausgewählt.



Anschließend wird der Pfad angegeben, wo die Datenbanksicherung gespeichert werden soll.




Pfad und Dateiendung müssen manuell vorgegeben werden!



Installation der Space auf dem „neuen“ Rechner



Während der Installation muss die Aktivierung der Lizenz übersprungen werden!




Starten Sie das Setup mit der Datei Setup_ProAccessSpace.exe mit Administrationsrechten.

Hierzu die Datei mit der rechten Maustaste anklicken und die Option „Als Administrator ausführen“ verwenden.


Folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm:



Zum Starten der Installation bitte auf „Next“ klicken.




Anzeige der Software Lizenzvereinbarung. Diese muss mit dem Button „I agree to the terms and conditions“ bestätigt werden. Anschließend auf den Button „Next“ klicken.



Pfad für die Installation der SALTO Software auswählen und mit „Next“ fortfahren.



WICHTIG: Seit Windows 7 hat Microsoft eine Kapselung der Software unter *C:\Programme* vorgenommen. Daher kann es sein, dass Konfigurationsdateien nicht zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund empfehlen wir die Installation nicht im Windows Programmordner durchzuführen. Voreinstellung ist: *C:\SALTO\...*



Art der Datenbank auswählen und mit „Next“ fortfahren.



Aktivierung der Lizenz mit [SKIP](#) überspringen!




Die Installation ist nun beendet.

Einspielen eines Datenbankbackups




Das Wiederherstellen einer Datenbanksicherung kann nur bei beendetem ProAccess SPACE Service-Dienst erfolgen!


Zum Einspielen eines Backups kann unser DB SQL Utility verwendet werden. Der Pfad lautet: `C:\SALTO\ProAccess Space\bin\dbutility\`



Hier wird die Option „Restore an existing Backup“ ausgewählt.



Durch drücken auf NEXT öffnet sich das folgende Fenster.




Bei Backup-File muss über den Button rechts die passende Backup-Datei ausgewählt werden. Diese Datei sollte immer unter `c:\salto\` abgelegt werden, da es sonst zu Zugriffsproblemen kommen kann.


Bei LocalDB muss als Server immer der folgende Wert eingetragen werden:
`(localdb)\SALTO`

Die Verbindung erfolgt in der Regel mittels „Windows Anmeldung“, hierbei ist die Eingabe der Zugangsdaten nicht erforderlich.

Nach drücken von NEXT muss im folgenden Fenster die Datenbank markiert werden:



Im nächsten Schritt muss nun der Speicherort für die Datenbank-Dateien ausgewählt werden. Im Normalfall kann die Vorauswahl beibehalten werden




Der Screenshot stellt die Pfade bei einer SQL-Installation dar. Bei Verwendung von Localdb können diese abweichen.



Über den Button „Overwrite existing database“ lässt sich festlegen, ob vorhandene Datenbankdateien überschrieben werden sollen. Diese Option muss bei der LocalDB immer aktiviert werden.

Nach Klick auf RESTORE läuft der Prozess automatisch ab und endet mit einer Erfolgsmeldung:



Nach erfolgter Wiederherstellung der Datenbank muss der ProAccess SPACE Service-Dienst wieder gestartet werden. Außerdem müssen sämtliche Medien und Zutrittspunkte geupdatet werden.

Kontakt Technische Hotline SALTO Systems

Tel.: +49 (0)202 769579-12
techsupport.de@saltosystems.com

Stand

Juli 2020